Yerel Ağ Üzerinden Dosya Paylaşımı

Adem FIRAT

İşlem Basamakları:

- 1. Paylaşıma açılacak dizin(klasör) oluşturma.
- 2. Klasör içine paylaşılacak dosyaları oluşturma.
- 3. Dizini(Klasörü) paylaşıma açma.
- 4. İşletim sisteminin paylaşım ayarlarını yapma.

1. Dizin(Klasör) Oluşturma



2. Klasör içine paylaşılacak dosyaları oluşturma.

AFIRAT

LifeFrame



Denetim Masası

Splendid ...

 Oluşturulan klasör açılır, klasör içine farenin sağ tuşu ile tıklanır. Gelen menüden yeni bir dosya oluşturulur.

Р 🗄





Bilgisaya r	LifeFrame	
AFIRAT	Ogrenci Özellikleri × Genel Paylaşım Güvenlik Özelleştir Ağ Dosya ve Klasör Paylaşımı	b. «Özellikler» penceresinden «Paylaşım» Sırası ile «Gelişmiş Paylaşım Avarları» ve «Paylaşım» yapılır.
Ağ	Ogrenci Paylaşılmıyor Ağ Yolu: Paylaşımıvor Paylaşım Gelişmiş Paylaşım	
Masası Geri Dönüşü	Özel izinleri ayarlayın, birden çok paylaşım oluşturun ve diğer gelişmiş paylaşım seçeneklerini ayarlayın.	
ASUS Data Security	Bu ayan değiştirmek için <u>Ağ ve Paylaşım Merkezi</u> . Tamam İptal Uygula	
ASUS Splendid		Windows 8 Build 9200 ∽ 🏴 🛍 11:06 25.12.2016



Bilgisayar LifeFrame		
d. «Paylaşım sekmesi»nden «Paylaşım»a tıklanır, «Everyone» seçilir	Ogrenci Özellikleri Ağ Dosya Ağ Dosya Ağ Dosya Ağ Tolu: Paylaşılacak kişileri seçin NASUS Bir kişiyi bulmak için adınız yazın ve Ekle'yi tıklatın; veya ok işaretini tıklatın. Yeniş F	
«Ekle» ye basılarak eklenir. «Paylaş» a basılarak ağ üzerindeki herkesle paylaşıma açılmış olur.	AFIRAT Guest Parola Ko Kişilerin p kullanıcı f Bu ayan c Paylaşmakta sorun yaşıyorum () Paylaş iptal	
ASUS Splendid		Windows 8 Build 9200 11:09 25.12.2016







11:27
25.12.2016

<u>2</u>	Ağ ve Paylaşım Merkezi	_ 0 ×
🛞 🌛 🝷 🕇 💺 🕨 Denetim M	lasası → Tüm Denetim Masası Öğeleri → Ağ ve Paylaşım Merkezi	✓ C Denetim Masasında Ara
Denetim Masası Giriş	Temel ağ bilgilerinizi görüntüleyin ve bağlantılarınızı kurun	
Bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin Gelişmiş paylaşım ayarlarını	Etkin ağlarınızı görüntüleyin — Şu an hiçbir ağa bağlı değilsiniz.	
değiştirin	Ağ ayarlarınızı değiştirin	
	Yeni bağlantı veya ağ kurun Geniş bant, çevirmeli veya VPN bağlantısı kurun ya da bir yönlendirici ya da erişim noktası ayarlayın.	
	Sorunları giderin Ağ sorunlarını tanılayın ve onarın veya sorun giderme bilgilerini alın.	
«Ağ ve Paylaşım Me içinden «Gelişmiş Pa Atarlarını Değiştir»	e <mark>rkezi»</mark> ylaşım seçilir.	
Ayrıca bkz. Ev Grubu Internet Seçenekleri Windows Güvenlik Duvarı		
		► The second



Sırasıyla **«Özel»- «Konuk ve** Ortak» ve **«Tüm Ağlar»** için ayarlar yapılır.

«Özel» sekmesi içinden:

- 1. «Ağ bulmayı aç» seçilir.
- «Dosya ve yazıcı paylaşımını aç» seçilir.
- «Windows'un ev grubu bağlantılarını yönetmesine izin ver(önerilen)» seçilir.

Windows 8

Build 9200

▲ 🔤 🛍 🕩 💰 25.12.2016

	<u> </u>		
Bilgisayar	LifeFrame	🤞 Gelişmiş paylaşım ayarları – 🗆 🗙	
) → ↑ 💐 « Ağ ve Paylaşım Merk → Gelişmiş paylaşım ayarları v 🖒 Denetim Masasında Ara 🔎	
		Farklı ağ profilleri için paylaşım seçeneklerini değiştir	Ortak» ve «Tüm Ağlar» için ayarlar
AFIRAT		Windows, kullandığınız her ağ için ayrı bir ağ profili oluşturur. Her profil için özel seçenekler belirleyebilirsiniz.	yapılır.
		Özel 🕥	
		Konuk yeva Ottak (gecerli profil)	«Kanuk yaya Ortak» sakmasi
			«Konuk veya Ortak» sekinesi
Ağ			içinden:
		Ağ bulma açıkken, bu bilgisayar diğer ağ bilgisayananını ve cinazlarını görebilir ve diğer bilgisayanar tarafından görülebilir.	1. «Ağ bulmayı aç» seçilir.
		Ağ bulmayı aç	2. «Dosva ve vazici pavlasimini
		◯ Ağ bulmayı kapat	
Denetim		Dosya ve yazıcı paylaşımı	aç» seçinir.
Masası		Dosya ve yazıcı paylaşımı açıkken, bu bilgisayarda paylaştığınız dosyalara ve yazıcılara ağdaki kişiler	
		tarafından erişilebilir.	
		Dosya ve yazıcı paylaşımını aç Desus ve yazıcı paylaşımını aç	
Geri		O Dosya ve yazıcı payıaşımının kapat	
Dönüşü		Tüm Ağlar 📎	
~			
Security			
- å r ∏-		🐨 Değişiklikleri kaydet 🛛 İptal	
ASUS Splendid			Windows 8
			Build 9200
	6) 🕘 🖸 📭	▲ II:29 25.12.2016

ilgisayar	LifeFrame	Gelişmiş paylaşım ayarları – 🗆 🗙	Sırasıyla «Özel»- «Konuk ve Ortak» ve «Tüm Ağlar» için
) ← ↑ 💐 « Ağ ve Paylaşım Merkezi → Gelişmiş paylaşım ayarları v C Denetim Masasında Ara	ayarlar yapılır.
AFIRAT		Tüm Ağlar Ortak klasör paylaşımı Ortak klasör paylaşımı açık olduğunda, ev grubu üyeleri de dahil ağdaki kişiler Ortak klasörlerdeki dosyalara erişebilir.	«Tüm Ağlar» sekmesi içinden: 1. «Parola korumalı paylaşımı
Ağ		 Ağ erişimi olan herkesin Ortak klasörlerdeki dosyaları okuyabilmesi ve bu dosyalara yazabilmesi için paylaşımı aç Ortak klasör paylaşımını kapat (bu bilgisayara oturum açmış kişiler yine de bu klasörlere erişebilir) Medya akışı 	kapat» seçilir.
		Medya akışı açık olduğunda ağdaki kişiler ve aygıtlar, bu bilgisayardaki resimlere, müziklere ve videolara erişebilir. Bu bilgisayar ayrıca ağda medya da bulabilir. Medya akışı seçeneklerini belirleyin	
Masasi		Dosya paylaşımı bağlantıları	
Geri Dönüşü		Windows, dosya paylaşımı bağlantılarını korumaya yardımcı olmak için 128 bit şifreleme kullanır. Bazı cihazlar 128 bit şifrelemeyi desteklemez ve 40 veya 56 bit şifreleme kullanımını gerektirir.	
ASUS Data Security		Parola korumalı paylaşım Parola korumalı paylaşım açıkken, paylaşılan dosyalara, bu bilgisayara bağlı yazıcılara ve Ortak klasörlere yalnızca bu bilgisayarda kullanıcı hesabı ve parolası olan kişiler erişebilir. Diğer kişilere erişim hakkı vermek için parola korumalı paylaşımı kapatmanız gerekir. © Parola korumalı paylaşımı aç	
ASUS Splendid		O Parola korumalı paylaşımı kapat v	Windows 8
	6		△ P 11:42